DESACTIVAR EL FIREWALL INTERNO DE WINDOWS XP (para dummies)

PASO 1:

Acceder al panel de control en: Inicio>Panel de Control



PASO 2:

Acceder a Conexiones de Red e Internet en: Panel de Control>Conexiones de Red e Internet



PASO 3: Hacer clic en **Conexiones de Red**



PASO 4:

En la ventana que aparece, localizar la conexión que utilizas para acceder a Internet, normalmente la única que está en el apartado Acceso telefónico.



S Conexiones de red			
Archivo Edición Ver Favoritos Herra	mientas Opciones avanzadas	Ayuda	
🔇 Atrás 🝷 🚫 🕤 🏂 🔎 Búsqu	ueda 🜔 Carpetas 🛄 🕇		
Dirección 🔇 Conexiones de red			
	Acceso telefónico		
Tareas de red 🔅	Copeyión Kit ADSI	LISB	
🛐 Crear una conexión nueva	Conectado, Com	Desconectar	
Configurar una red doméstica o para pequeña oficina	KIT ADSL USB	Estado	
🥂 Desconectar esta conexión	LAN o Internet de alta v	Establecer como conexión predeterminada	-
Cambiar el nombre de esta conexión		Crear copia	
📀 Ver el estado de este conexión	Deshabilitado	Crear acceso directo	-
👩 Eliminar esta conexión	Adaptador de re	Eliminar	+ #2
Cambiar la configuración de esta conexión	Durate dated	Cambiar nombre	
	Puence de red		

PASO 6:

En la ventana emergente, localizar y hacer **clic** en la pestaña **Opciones Avanzadas**

- Número de teléfr	200		Configurar
Código de área	Número de teléfi	ono:	
V	0000000		Alternativos
Código de país	o región:		
			~
Usar reglas	de marcado	Reg	glas de marcado

PASO 7:

En la pestaña Opciones Avanzadas, **desactivar** la casilla del **Servidor de seguridad de conexión a Internet**, de forma que quede sin marcar, como en la imagen.

General	Opciones	Seguridad	Funciones de red	Opciones avanzadas
Servi	dor de segur	idad de cone	exión a Internet	
□ F a	roteger mi e cceso a él d	quipo y mi rec esde Internel	d limitando o impidie: t	ndo el
Más	acerca de <u>S</u>	ervidor de se	equridad de conexió	n a Internet.
Cone	xión compar	tida a Interne	t	
P la	ermitir a usua conexión a	arios de otras Internet de e	redes conectarse a ste equipo	i través de
E u	stablecer un n equipo en	a conexión d mi red intente	e acceso telefónico e tener acceso a Inti	cada vez que ernet
P la	ermitir a usua conexión co	arios de otras ompartida a Ir	redes controlar o de nternet	eshabilitar
Más	acerca de <u>C</u>	onexión com	partida a Internet.	
Si no s <u>Asisten</u>	abe cómo co te para conf	onfigurar esto iguración de	s valores, use el <u>red</u> .	Configuración

Para terminar hacer clic en Aceptar.

Por fin te has desecho de la mierda de cortafuegos del XP, enhorabuena.

Un saludo,

Evedir Fasrik